

設定:

1. 執行"regedit.exe"，開啟登錄編輯程式。
2. 找到對應路徑 "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib"。


在這資料夾中可找到 "009" 和 "0404" 資料夾，在window 7 是看到不 "004"這資料夾，需新增一個"004"資料夾，再變更對應的登錄碼，安裝英文版是查看"009"，安裝中文版是查看"0404"，我們現在安裝的是英文版,因此在下面的設定內需查看"009"資料夾

下面是新增"004"的方法


1. 新增"機碼"



2. 將剛剛新增機碼的資料夾改成"004"。




3. 找到"009"中"Counter" 和 "Help" 。



4. "004"新增兩個多字串值一個為 Counter、一個為"Help"，將在"009"裡面找到的"Counter"和"Help"的值複製過去。




出現下面的警告，只是提示會移除空字串，不是錯誤訊息。



5. 開啟"Counter"與"Help"找到裡面最大的登錄碼(最下面的數字)，記錄下來。



6. 在"Perflib"中找到 "Last Counter"和"Last Help"變更成剛剛記錄的值。



設定完，再次執行就可以安裝囉！